



Keyboard 【 ひろみちゃん 】

keyboard【ひろみちゃん】




ランチャー

テキスト
読み上げ

音声
コマンド

文字盤

登録方法



ドラッグ＆ドロップでボタンへ直接登録

詳細設定をする場合の登録方法

FTLキーボード00100_SUB_ランチャー

ランチャー登録



見出し: Google Chrome
 コマンド1: chrome
 コマンド2:

見出し: Google Chrome
 コマンド1: chrome
 コマンド2:


※ダブルクリックでコマンド一覧 ※Drag and Dropされたファイル名を取得
 ※新しいブラウザで開きたい場合の設定例 (URLの後ろへ「--new-window」を指定する)
 コマンド1: chrome または msedge を指定
 コマンド2: https://www.yahoo.co.jp/ --new-window

キャンセル (F3) 一時停止 (F5) 登録 (F9) クリア (F12)

ドラッグ＆ドロップで内容をセット・登録



ホームページ
アイコン



登録モード切替

※ランチャー詳細設定・読み上げボタン、登録時使用

FTLキーボード00100_SUB_文字入力

文字入力登録

見出し: アレクサ、今日の天気教えて。
 文字: アレクサ、今日の天気教えて。


見出し: アレクサ、今日の天気教えて。
 文字: アレクサ、今日の天気教えて。

キャンセル (F3) 一時停止 (F5) 登録 (F9) クリア (F12)

基本操作

【タッチパネルディスプレイ使用でより便利に】

※画面を、常時、最前面に表示



◆タブ（ページ切替）

◆音声ボタン

◆ランチャーボタン



【番号で実行も可能】

■ランチャーコマンド（F7）

FTL_キーボード00100_SUB_文字入力ボタン番号

【ランチャー】実行番

実行番号 0422

※タブNo+縦+横（2桁+1桁+1桁）

■音声コマンド（F8）


FTL_キーボード00100_SUB_文字入力ボタン番号

【文字入力】実行番号

実行番号 0021

※タブNo+縦+横（2桁+1桁+1桁）
※メインは、タブNo. 00

音声読上



※表示されている文字を読み上げ

読上げ切替 ※青色時：コマンドを押してすぐ読上げ

【方法2】

1. 読上げたい文書を、選択 & クリップボードへコピー
2. アプリをアクティブにする
3. F11を押す。または、ここをクリック

【その他】テキストへ直接手入力

◆HPなどの、文書 読上げ



【方法1】範囲を選択後、ドラッグ&ドロップで、テキストにドロップ



※文字読み上げ専用画面


※指定の行から再再生可能

文字盤

ひらがな入力文字盤 & 読み上げ

フリック形式文字盤

※表示形式切替



文字盤



文字盤

ひらがな入力文字盤 & 読み上げ

フリック形式文字盤



※表示形式切替

【 クリック タイマー 】

ここをクリックすると、下記の様に、赤く表示されます。

Click Timer: 1500

赤く表示された状態で、マウスを、ひらがなボタンの上に置くと、1500ミリ秒後（1.5秒後）に、クリックが実行されテキストに、文字が表示されます。

※1000ミリ秒 = 1 秒

※ミリ秒後を変更するには、「登録モード切替」をオンにしてから、ここをクリックして下さい。下記の様に、ミリ秒が表示されます。



数値をなおして、「Click Timer」を再度押して下さい。その後、登録モードを解除して下さい。

※視線入力装置があれば、マウスの移動が視線で行えます。

文字盤

あいうえお順、形式 1・2

FTLキーボード00200_フリック式

【ひらがな読み上げ 文字盤】 最前面表示 Keyboard【ひろみちゃん】 スクリーンキーボード 終了 あいうえお順縦2

Yes No ...

← → クリア(F12)

あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ		Back Space
い	き	し	ち	に	ひ	み	(り	を		Enter
う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	ゆ	る	ん	大小	
え	け	せ	て	ね	へ	め)	れ	ー	?	拡大鏡
お										文表示切替	

FTLキーボード00200_フリック式

【ひらがな読み上げ 文字盤】 最前面表示 Keyboard【ひろみちゃん】 スクリーンキーボード 終了 ローマ字入力形式

Yes No ...

← → クリア(F12)

わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ		Back Space
を	り	(み	ひ	に	ち	し	き	い		Enter
ん	る	ゆ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う	大小	
ー	れ)	め	へ	ね	て	せ	け	え	?	拡大鏡
～	ろ	よ	も	ほ	の	と	そ	こ	お	...	文表示切替

アレクサ、今日の天気教えて。
アレクサ、電気つけて。

1 音量:100

クリップボードにコピー テキスト読み上げ (F9) 読み上げ停止 (ESC) 一時停止 (F4) 基本⇒敬語 読み上げ切替 登録モード切替

Click Timer: 1500

ローマ字入力形式

FTLキーボード00200_フリック式

【ひらがな読み上げ 文字盤】 最前面表示 Keyboard【ひろみちゃん】 スクリーンキーボード 終了 フリック

Yes No ...

← → クリア(F12)

ひらがな/英字	!	"	#	\$	%	&	'	()	=	~		Back Space
	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	@	[Enter
caps lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	:]	拡大鏡
shift	Z	X	C	V	B	N	M	,	.	/	¥		文表示切替


アレクサ、今日の天気教えて。
アレクサ、電気つけて。

1 音量:100


クリップボードにコピー テキスト読み上げ (F9) 読み上げ停止 (ESC) 一時停止 (F4) 基本⇒敬語 読み上げ切替 登録モード切替

Click Timer: 1500

表示切替




※「表示切替」で、**ランチャーのみの表示に切替**




※「縮小」で、表示サイズを変更

※「スクリーンキーボード」を表示



※【タッチパネル】「全画面モード」で音声コマンド使用



※見出しバーをダブルクリックで「全画面モード」

背景画像



「表示切替」

※この部分に、画像をドラッグアンドドロップ



※今後、この背景（画像）を使用する場合は、
「はい」を押して下さい。

※「表示切替」で下記画面を表示




透明度 3~10: 不透明 8 【背景画像】 透明度 0~10 10 配置 0~9 0 RGB 255,182,193 更新・設定登録

※背景の透過度は、ここで指定して、「更新・設定登録」ボタンで登録

その他機能

※ここの見出し部分を、ダブルクリック





※動画(mp4)や音声(wav)データの切り取り
 ※動画(mp4)の音声アップ
 ※音声データ変換 mp3<=>wav

<今後開発予定>

※動画(mp4)から、指定時間内のコマ送り画像を作成
 ※動画(mp4)から、指定時間内のGIFアニメを作成
 ※画像から、GIFアニメを作成

※パソコン システム情報表示





www.ospweb.net/soft/






www.ospweb.net/soft/


<https://www.ospweb.net/soft/>

インストール方法



※青い文字『◆【OSPインストーラ版】OSPキーボード【ひろみちゃん】』をクリック

- ※  このマークがでて、ダウンロードが始まります。
- ※ダウンロードには、時間がかかります、「1分～2分」ぐらい、お待ち下さい。
- ※  このマークが出たら、ダウンロード完了です。
- ※ダウンロードが完了したら、 このマークをクリック




※「Keyboard_Hiromi-chan」にマウスを合わせるとこのフォルダマークが表示されます。
フォルダマークをクリック


※ダウンロードされた、ファイルが表示されます。
「Keyboard_Hiromi-chan.zip」をダブルクリック




※下記画面が表示されます。



※このファイルを、デスクトップへ、ドラック&ドロップ




※デスクトップに出来た、このフォルダをダブルクリック
フォルダ名：
◆【OSPインストーラ版】OSPキーボード【ひろみちゃん】



※開いたフォルダの中「青いアイコン」、
「OSP_Installer_010.exe」（種類：アプリケーション）
をダブルクリック

※Microsoft Defender（ウイルスチェックソフト）を使っている場合は下記画面が表示されます。




※「詳細情報」をクリック



※「実行」をクリック

◆『OSP keyboard【ひろみちゃん】』インストーラー




①チェックをON


②「インストール実行」をクリック。

- ☒ デスクトップに、ショートカット作成
- ☒ Windows起動時に起動
- ☒ インストール後、ソフトを起動


【注意】再インストールや、バージョンアップの時、Keyboard【ひろみちゃん】が実行されている場合は、終了してから、「インストール実行」を押して下さい。



※「はい」をクリック。
※その後、メッセージが出た場合は、基本、「はい」をクリック



【インストール完了】




アンインストール 方法


※ エクスプローラの起動方法



Windowsキー を押しながら、
「 E 」を押す



① エクスプローラを開き、この部分に、
「 スタートアップ 」と入力し、エンターを押す



② 【 ひろみちゃん 】Keyboard を削除


③ エクスプローラで、

C:\Program Files OSP\OSP EXE\OSPキーボード【ひろみちゃん】

フォルダを削除

※ C:\Work Keyboard【 ひろみちゃん 】
フォルダが存在する場合があります。
音声データなど、出力されるフォルダです。
必要が無い場合は、このフォルダも削除して下さい。

※ Windowsの、レジストリなどは、使用していないので、
削除するのみで、アンインストールができます。



www.ospweb.net/soft/



www.ospweb.net/soft/

<https://www.ospweb.net/soft/>

OSP 株式会社小野システムプランニング

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-13-7

<https://www.ospweb.net/>